



قفل صفحه را غیرفعال کنید

در ویندوز 8 هنگام روشن شدن رایانه برخلاف دیگر نسخه‌های ویندوز چیزی به عنوان صفحه ورود به سیستم عامل برای شما نمایش داده نخواهد شد و فقط صفحه‌ای با عنوان lock screen به شما نمایش داده می‌شود که برای ورود به سیستم عامل شما را مجبور می‌کند تا ابتدا قفل صفحه را با کشیدن آن به کناره‌های نمایشگر باز کنید.

جام جم آنلاین: در ویندوز 8 هنگام روشن شدن رایانه برخلاف دیگر نسخه‌های ویندوز چیزی به عنوان صفحه ورود به سیستم عامل برای شما نمایش داده نخواهد شد و فقط صفحه‌ای با عنوان lock screen به شما نمایش داده می‌شود که برای ورود به سیستم عامل شما را مجبور می‌کند تا ابتدا قفل صفحه را با کشیدن آن به کناره‌های نمایشگر باز کنید. استفاده از این عملکرد در نمایشگرهای لمسی بسیار ساده است و این ویژگی می‌تواند بسیار جذاب باشد؛ اما کاربرانی که نمایشگرهای لمسی ندارند صفحه ورود در نسخه‌های پیشین ویندوز را ترجیح می‌دهند و ممکن است بخواهند این قابلیت را غیرفعال کنند.

اگر شما هم جزو این دسته از کاربران هستید و علاقه‌ای به استفاده از این قابلیت ندارید، می‌توانید با طی کردن مراحل زیر آن را غیرفعال کنید:

1- کلیدهای Win + R را فشار دهید تا پنجره Run به نمایش درآید.

2- عبارت gpedit.msc را در کادر مربوط وارد کرده و کلید اینتر را فشار دهید.

3- پس از به نمایش درآمدن پنجره Local Group Policy Editor مسیر زیر را در آن دنبال کنید:

Computer Configuration -> Administrative Templates -> Control Panel -> Personalization

4- از بخش سمت راست گزینه Do not display the lock screen را پیدا کرده و روی آن دو بار کلیک کنید تا پنجره جزئیات آن به نمایش درآید.

5 - به طور پیش فرض مقدار اختصاص یافته به این گزینه روی Not Configured تنظیم شده است. آن را به Enable تغییر دهید و با کلیک روی OK تغییرات را ذخیره کنید.

6 - کار به اتمام رسیده است و در روشن شدن بعدی رایانه مشاهده می‌کنید که صفحه ورودی به سیستم عامل به جای صفحه قفل شده در ویندوز 8 نمایش داده می‌شود.